

Guía Almacén Aduanero

GUIA ORIENTATIVA INSTALACION DEMO ALMACEN ADUANERO

INSTALACION:	3
ADT: Almacén de depósito temporal:	4
Procedimiento	4
Recepción por tránsito	4
Recepción por cambio de ubicación	5
Salidas	6
LAME: Local autorizado mercancías de exportación:	7
Procedimiento	7
Entradas	7
Salidas	9
DA: Depósito aduanero:	9
Mercancías que se pueden vincular:	9
Características	9
Procedimiento	9
Entradas	10
Ventas:	12
Salidas	13
DDA: Depósito distinto del aduanero:	14
Mercancías que se pueden vincular:	14
Procedimiento	14
Autorización de vinculación	14
Entradas	14
Ventas:	16
Salidas:	17

FUNCIONAMIENTO ALMACEN ADUANERO

Requerimientos mínimos de instalación:

Sistema Operativo: Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Muy importante:

Durante el proceso de instalación, posiblemente el programa detecte ficheros con igual nombre ya instalados, esto suele ser frecuente en los programas desarrollados con las mismas herramientas. Se solicitará en este caso si se desea conservar el fichero existente, se recomienda responder afirmativamente para evitar que posibles programas del usuario, ya instalados se vean afectados por el proceso de instalación.

Es posible que la versión de la Demo en algunos puntos no sea exacta con la guía orientativa, pues nuestro software está en constante desarrollo por parte de nuestros técnicos.

Con objeto de que el usuario pueda valorar el funcionamiento de la aplicación se ha incluido en el proceso de instalación una base de datos con algunos ejemplos que orientarán al cliente sobre la naturaleza de cada proceso.

Respecto al modo de operar, el usuario puede valerse del ratón o bien utilizar las teclas de función habilitadas para cada operación: grabar, modificar, salir, listar, etc. La tecla **F1**, nos permite acceder a los formularios de ayuda contextuales, en uno de cuyos capítulos puede encontrar información sobre la utilización de las teclas de función. Respecto al sistema de ayuda, el usuario podrá encontrar información sobre la mayoría de los módulos, sin embargo y dado que la aplicación se encuentra en un continuo estado de desarrollo, puede suceder que para determinados procesos aún no esté implementado el sistema de ayuda.

Validados los datos iniciales: empresa de trabajo y nombre de usuario, accedemos al menú general de la aplicación.

LA DEMO NO LLEVA INCLUIDO EL CONTROL DE GARANTÍA, PARA VER ESTE MODULO SOLICITE DEMO ONLINE

ADT: Almacén de depósito temporal

- Lugar privado de almacenamiento que evita dejar la mercancía en el recinto aduanero público a la espera de asignarle destino aduanero.
- Existe un plazo para la asignación de destino:
 - 45 días si llega por vía marítima
 - 20 días para el resto
- La mercancía no podrá ser objeto de más manipulaciones que las destinadas a garantizar su conservación sin modificar su presentación o sus características técnicas
 - **Procedimiento**
 - La mercancía llegará al ADT de dos formas:
 - Tránsito
 - Cambio de ubicación desde otro ADT
 - **Recepción por tránsito**
 - En el menú "Almacenaje" → "Aduanas" :
 - Abrimos un expediente de recepción de tránsito.
 - Los diferentes tipos de expedientes (tránsito y cambio de ubicación) se habrán definido previamente en el menú de Ficheros Auxiliares.
 - Cumplimentados los datos del expediente, una vez llegue la mercancía al ADT, desde la ficha de "recepción" del expediente pulsaremos el botón "AVI", que generará el mensaje EDI de aviso de llegada.
 - En caso de respuesta con "circuito verde", la aduana nos asignará un número de declaración sumaria, quedando ultimado el tránsito en origen y autorizando la descarga
 - En caso de respuesta con "circuito rojo", tendremos que esperar a que la Aduana vaya a reconocer los precintos y la mercancía para poder descargar.
 - Realizada la descarga, si hubiera irregularidades (posibles faltas o sobras) se enviará el mensaje OBS.
 - Si la respuesta de la Aduana es "circuito rojo" habrá que esperar a su reconocimiento.

- Con el número de la declaración sumaria asignada, pulsaremos el botón de "Generar entrada":
 - El sistema solicitará el cliente al que se le facturarán los servicios de almacenaje y generando el albarán de entrada.
- **Recepción por cambio de ubicación**
 - Este procedimiento permite trasladar la mercancía del recinto aduanero público al ADT.
 - No será necesario comunicar la llegada de la mercancía a la Aduana de control.
 - No se cancela la Declaración sumaria de llegada al recinto aduanero público.
 - Simplemente se comunica a la Aduana de control, que la mercancía, en lugar de estar en la ubicación pública de la Aduana, estará en los locales autorizados del ADT.
 - En el menú "Almacenaje" → "Aduanas",
 - Abrimos un expediente de cambio de ubicación.
 - Complimentaremos:
 - Datos del consignatario
 - Datos del equipamiento (contenedor), si es aéreo, no se cumplimentará.
 - Número de precinto del equipamiento
 - Tipo y número del conocimiento de embarque o Ubicación actual
 - Ubicación solicitada
 - Descripción y medidas de las mercancías (obligado el peso bruto)
 - Generaremos el mensaje EDI de solicitud (botón "procesos"), obteniéndose la correspondiente respuesta:
 - Circuito verde:
 - Procederemos a imprimir el documento, que incluirá el número de autenticación, para retirarla mercancía del recinto aduanero
 - Circuito rojo:
 - La mercancía debe reconocerse antes de su retirada

- Pulsaremos el botón "Generar entrada", para hacer efectiva la entrada en el almacén.

- **Salidas**

- Antes de realizar la salida, accederemos a la página oficial de la Agencia Tributaria y comprobaremos el saldo de la declaración sumaria y partida que aparece en la casilla 40 del DUA y haremos la anotación correspondiente por la parte que hayan despachado.
- Depósito: Identificaremos el tipo de depósito asignado al ADT
- Destino de la salida:
 - DUA importación o DVD
 - DUA tránsito
 - CUB
- Cliente: Especificaremos el cliente que introdujimos como titular en la entrada.
 - A continuación pulsaremos el botón "Buscar entradas" (situado a la derecha de la casilla del cliente: el programa nos mostrará todas las existencias del cliente en el DA.
- Documento de cargo:
 - Especificaremos el número de documento con el que hacemos la salida.
- Fecha recepción original:
 - Si se trata de una importación o Vinculación a Depósito Aduanero (DVD), se podrá adjuntar una copia del ejemplar 9, pero en el plazo máximo de 15 días se deberá adjuntar el original.
 - Cuando lo recibamos, cumplimentaremos este campo.
 - El programa permite generar cartas para la reclamación de los levante a los transitarios.
 - Generar entrada:
 - Al grabar la salida el programa generará de forma automática una nueva entrada en el almacén donde el usuario deberá modificar los datos que reflejen la nueva situación

LAME: Local autorizado mercancías de exportación

- Almacén dedicado a la exportación de mercancías, sin tener que pasar por la aduana.
 - **Procedimiento**
 - El titular del local autorizado emitirá un CERTIFICADO DE RECEPCIÓN que será unido al DUA de exportación, en el que deberá figurar en la casilla 44 el número de Certificado unido con el código 1217 y su número correspondiente.
 - En la casilla 30 deberá figurar la ubicación del LAME.
 - **Entradas**
 - Después de las comprobaciones de la carga: número de contenedor, precinto, alta en la contabilidad de existencias de la página de la AEAT, etc, procederemos al registro en el sistema dando de alta un nuevo albarán de entrada
 - *Depósito:*
 - Identificaremos el tipo de depósito asignado al LAME u Origen de la entrada: Certificado de recepción
 - Una vez cumplimentados los datos, el usuario imprimirá el certificado de recepción pulsando el icono de la impresora
 - *Cumplimentación del resto de datos de cabecera:*
 - Remitente, destinatario, transportista, etc
 - Cumplimentación del detalle del albarán:
 - En la mitad inferior de la pantalla está disponible un sistema de fichas para registrar la información detallada de la mercancía:
 - Mercancías:
 - Detalle de las mercancías introducidas.

- Incidencias:
 - Nos permitirá registrar cualquier incidencia que se produzca en la entrada y la generación del correspondiente aviso a la parte interesada.
- Carta de porte:
 - Datos complementarios de la carta de porte: conductor, DNI, etc...
- Cargos adicionales:
 - Permite incluir los cargos generados por los servicios que se presten tales como transporte, manipulación, etc.
- Configuración:
 - Esta ficha permite alterar la composición de la tabla de entrada de mercancías para adaptarla a nuestras necesidades.
- Notas:
 - Nos permite registrar notas u observaciones de carácter interno.
- Documentos:
 - Se especificarán los documentos obligados por la legislación.
- Documentos anexos:
 - Permite vincular cualquier otro documento que deseemos

- Etiquetado:
 - Pulsando el icono de la impresora podremos imprimir las etiquetas de identificación.

- **Salidas**

- Depósito:
 - Identificaremos el tipo de depósito asignado al LAME
- Destino de la salida: DUA exportación
- Comprobaremos que en la casilla 44 aparezca el código 1217 y el número del certificado de recepción
- En la casilla 30 deberá aparecer la ubicación del Lame
- Cliente: Especificaremos el cliente que introducimos como titular en la entrada.
- A continuación pulsaremos el botón " Buscar entradas" (situado a la derecha de la casilla del cliente: el programa nos mostrará todas las existencias del cliente en el LAME, sobre la tabla marcaremos la totalidad o parte de la mercancía a retirar.

DA: Depósito aduanero

- **Mercancías que se pueden vincular:**

- Mercancía de países terceros y comunitarios

- **Características**

- La mercancía se puede almacenar por un plazo indefinido
- Los servicios prestados estarán exentos de IVA

- **Procedimiento**

- Se realizará a través de la página web de la AEAT declaraciones(de comercio exterior, depósitos aduaneros y Distintos de los aduaneros.
- Se deberá especificar el NIF del depositante que autorizamos a vincular y fecha de permiso a la vinculación.

- La copia de la Autorización se adjuntará al expediente de la mercancía.

- **Entradas**

- Después de las comprobaciones de la carga: número de contenedor, precinto, alta en la contabilidad de existencias de la página de la AEAT, etc..., procederemos al registro en el sistema dando de alta un nuevo albarán de entrada:

- **Depósito:**

- Identificaremos el tipo de depósito asignado al DA

- Origen de la entrada:

- Seleccionaremos la opción que identifique la modalidad

- DVD Dua de vinculación a depósito:

- Las entradas se realizarán con el ejemplar 8 del DVD (original o fotocopia).

- **Venta:**

- Las entradas por venta las genera automáticamente el programa a partir de la realización de una venta en el mismo DA cuando hay un cambio de titular

- **Cumplimentación del resto de datos de cabecera:**

- remitente, destinatario, transportista, etc

- **Cumplimentación del detalle del albarán:**

- En la mitad inferior de la pantalla está disponible un sistema de fichas para registrar la información detallada de la mercancía:

- Mercancías:
 - Detalle de las mercancías introducidas, prestaremos especial atención a la introducción del número de partida, código TARIC, número de bultos, peso, tipo de unidad y base imponible
- Incidencias:
 - Nos permitirá registrar cualquier incidencia que se produzca en la entrada y la generación del correspondiente aviso a la parte interesada
- Carta de porte:
 - Datos complementarios de la carta de porte: conductor, DNI, ...
- Cargos adicionales:
 - Permite incluir los cargos generados por los servicios que se presten tales como transporte, manipulación, etc.
- Configuración:
 - Esta ficha permite alterar la composición de la tabla de entrada de mercancías para adaptarla a nuestras necesidades

- Notas:
 - Nos permite registrar notas u observaciones de carácter interno
- Documentos:
 - Se especificarán los documentos obligados por la legislación.
- Documentos anexos:
 - Permite vincular cualquier otro documento que deseemos
- Etiquetado:
 - Pulsando el icono de la impresora podremos imprimir las etiquetas de identificación.
- Ventas:
 - Para realizar una venta deberemos contar con la factura o conformidad del comprador.
 - Para reflejar el cambio de titularidad deberemos entrar en "Albaranes de salida" y generar una salida
 - Depósito:
 - Identificaremos el tipo de depósito asignado al DA del cual vamos a hacer la venta
 - Destino de la salida:
 - Seleccionaremos la opción que identifique la modalidad de venta
 - Cliente:
 - Especificaremos el cliente que introdujimos como titular en la entrada.
 - A continuación pulsaremos el botón "Buscar entradas" (situado a la derecha de la casilla del cliente: el programa nos mostrará todas las existencias del cliente en el DA, seleccionaremos la partida y las

unidades o bultos que son objeto de la venta

- Generar mensaje EDI:
 - Desde la ficha de "mercancías", pulsaremos el botón "EDI" para comunicar la venta a la Agencia Tributaria. .
- Generar entrada:
 - En el mensaje de respuesta se nos comunicará un "número de venta" que constará en el albarán de salida y un nuevo número de DVD.
 - Pulsando el botón de "generar entrada" se generará una nueva entrada en el DA cuyo documento de cargo será el nuevo DVD generado

- **Salidas**

- Antes de realizar la salida, accederemos a la página oficial de la Agencia Tributaria y comprobaremos el saldo del DVD y partida que aparece en la casilla 40 del DUA y haremos la anotación correspondiente por la parte que hayan despachado.
 - Depósito:
 - Identificaremos el tipo de depósito asignado al DA
 - Destino de la salida:
 - DUA importación
 - DVD
 - Exportación (DAE) Tránsito
 - Cliente:
 - Especificaremos el cliente que introducimos como titular en la entrada.
 - A continuación pulsaremos el botón " Buscar entradas" (situado a la derecha de la casilla del cliente: el programa nos mostrará todas las existencias del cliente en el DA.
 - Documento de cargo:
 - Especificaremos el número de documento con el que hacemos la salida.

- Fecha recepción original:
 - Si se trata de una importación o Vinculación a Depósito Aduanero (DVD), se podrá adjuntar una copia del ejemplar 9, pero en el plazo máximo de 15 días se deberá adjuntar el original.
 - Cuando lo recibamos, cumplimentaremos este campo. El programa permite generar cartas para la reclamación de los levante a los transitarios.
- Generar entrada:
 - Al grabar la salida el programa generará de forma automática una nueva entrada en el almacén donde el usuario deberá modificar los datos que reflejen la nueva situación

DDA: Depósito distinto del aduanero

• Mercancías que se pueden vincular:

- De países terceros despachadas previamente a libre práctica.
- El documento de entrada será DUA Importación Régimen aduanero 07
- Comunitarias, destinadas a la exportación.
- El documento de entrada será un DVD Régimen 73.00
- Los servicios prestados estarán exentos de IVA.

• Procedimiento

- **Autorización de vinculación**
 - Se realizará a través de la página web de la AEAT.
 - Se deberá especificar el NIF del depositante que autorizamos a vincular y fecha de permiso a la vinculación.
 - La copia de la Autorización se adjuntará al expediente de la mercancía.

- **Entradas**

- Después de las comprobaciones de la carga: número de contenedor, precinto, alta en la contabilidad de existencias de la página de la AEAT, etc, procederemos al registro en el sistema dando de alta un nuevo albarán de entrada:

- Depósito:
 - Identificaremos el tipo de depósito asignado al DDA
- Origen de la entrada:
 - Seleccionaremos la opción que identifique la modalidad
- DUA Importación:
 - Entrada que se realiza con el ejemplar 8 del DUA.
 - Comprobaremos que en la casilla 37 se especifica el Régimen 07.XX, libre práctica con vinculación a DDA DVD Dua de vinculación a depósito.
 - En la casilla 37 : Régimen 73.00
- Venta:
 - Las entradas por venta las genera automáticamente el programa a partir de las salidas efectuadas en el mismo DDA cuando hay un cambio de titular
- Complimentación del resto de datos de cabecera:
 - Remitente, destinatario, transportista, etc
- Complimentación del detalle del albarán:
 - En la mitad inferior de la pantalla está disponible un sistema de fichas para registrar la información detallada de la mercancía:
 - Mercancías:
 - Detalle de las mercancías introducidas, prestaremos especial atención a la introducción del número de partida, código TARIC, número de bultos, peso, tipo de unidad y base imponible.
 - Incidencias:
 - Nos permitirá registrar cualquier incidencia que se produzca en la entrada y la generación del correspondiente aviso a la parte interesada.

- Carta de porte:
 - Datos complementarios de la carta de porte: conductor, DNI, ...
 - Cargos adicionales:
 - Permite incluir los cargos generados por los servicios que se presten tales como transporte, manipulación, etc.
 - Configuración:
 - Esta ficha permite alterar la composición de la tabla de entrada de mercancías para adaptarla a nuestras necesidades
 - Notas:
 - Nos permite registrar notas u observaciones de carácter interno
 - Documentos:
 - Los documentos que aquí se especifiquen se declararán en las salidas por SDD
 - Documentos anexos:
 - Permite vincular cualquier otro documento que deseemos
 - Etiquetado:
 - Pulsando el icono de la impresora podremos imprimir las etiquetas de identificación.
-
- **Ventas:**
 - Para realizar una venta deberemos contar con la factura o conformidad del comprador.
 - Para reflejar el cambio de titularidad deberemos entrar en "Albaranes de salida" y generar una salida.

- Depósito:
 - Identificaremos el tipo de depósito asignado al DDA del cual vamos a hacer la venta
- Destino de la salida:
 - Seleccionaremos la opción que identifique la modalidad de venta
- Cliente:
 - Especificaremos el cliente que introdujimos como titular en la entrada.
 - A continuación pulsaremos el botón "Buscar entradas" (situado a la derecha de la casilla del cliente: el programa nos mostrará todas las existencias del cliente en el DDA, seleccionaremos la partida y las unidades o bultos que son objeto de la venta
- Generar mensaje EDI:
 - Desde la ficha de "mercancías", pulsaremos el botón "EDI" para comunicar la venta a la Agencia Tributaria. .
- Generar entrada:
 - En el mensaje de respuesta se nos comunicará un "número de venta" que constará en el albarán de salida y un nuevo número de DVD. Pulsando el botón de "generar entrada" se generará una nueva entrada en el DDA cuyo documento de cargo será el nuevo DVD generado
- **Salidas:**
 - Depósito:
 - Identificaremos el tipo de depósito asignado al DDA:
 - Destino de la salida:
 - SDD
 - DUA exportación (DAE)
 - Venta (descrito en el párrafo anterior)
 - Cliente:
 - Especificaremos el cliente que introdujimos como titular en la entrada.

- A continuación pulsaremos el botón " Buscar entradas" (situado a la derecha de la casilla del cliente: el programa nos mostrará todas las existencias del cliente en el DDA.
- En la pantalla de selección de mercancías deberemos especificar además de las unidades a retirar el régimen de destino y los costes. Seleccionando las unidades a retirar, el programa puede calcular automáticamente los costes proporcionales de las unidades retiradas pulsando el botón que hay en la parte inferior de la pantalla
- Generar mensaje EDI:
 - Desde la ficha de "mercancías", pulsaremos el botón "EDI" para comunicar la salida a la Agencia Tributaria. .
- Generar entrada:
 - En el mensaje de respuesta se nos comunicará un "número de venta" que constará en el albarán de salida y un nuevo número de DVD. Pulsando el botón de "generar entrada" se generará una nueva entrada en el DDA cuyo documento de cargo será el nuevo DVD generado.